

# Notice connexion iOS application Mini Visioval

L'Innovation, la créativité et le **Made in France**  
au coeur de notre ADN depuis 1920



## Notice connexion iOS application Mini Visioval

Allumer votre Mini Visioval en vous assurant que le câble 1,2m est branché.

S'assurer que la version du logiciel est la V3.043 ou supérieure.


En cas de version antérieure, des mises à jour sont disponibles sur le site [www.virax.com](http://www.virax.com) rubrique documentations.



## Notice connexion iOS application Mini Visioval

Télécharger l'application « Mini Visioval » sur votre smartphone.


L'application est disponible sur l'App Store d'Apple en écrivant « Mini Visioval » dans la barre de recherche.



## Notice connexion iOS application Mini Visioval

### Sur votre Smartphone :

Aller dans les réglages du téléphone,  
puis se rendre dans le menu « Partage  
de connexion »




## Notice connexion iOS application Mini Visioval

### Sur votre Smartphone :

Activer le partage de connexion.

Noter le nom et le mot de passe du partage de connexion.



[< Retour](#) **Partage de connexion**

Le partage de connexion sur votre iPhone peut permettre aux autres appareils connectés à votre compte iCloud d'accéder à Internet sans que vous ayez à saisir le mot de passe.

Autoriser d'autres utilisateurs

Mot de passe Wi-Fi Viraxtest1 >

Autorisez d'autres utilisateurs ou appareils non connectés à iCloud à rechercher votre réseau partagé « iPhone de Guillaume » lorsque vous êtes dans les réglages du partage de connexion ou lorsque vous l'activez dans le centre de contrôle.

 **POUR SE CONNECTER VIA WI-FI**

- 1 Choisissez « iPhone de Guillaume » dans les réglages Wi-Fi de votre ordinateur ou d'un appareil.
- 2 Saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

 **POUR SE CONNECTER VIA BLUETOOTH**

- 1 Jumelez l'iPhone avec l'ordinateur.
- 2 Sur l'iPhone, touchez Jumeler ou tapez le code affiché sur votre ordinateur.
- 3 Connectez-vous à l'iPhone depuis l'ordinateur.

## Notice connexion iOS application Mini Visioval

Sur votre Mini Visioval :


Aller dans le menu du Mini Visioval et paramétrer le Wi-Fi en connexion Hotspot



## Notice connexion iOS application Mini Visioval

Sur votre Mini Visioval :


Choisir le nom du réseau correspondant au partage de connexion de votre Smartphone sur le menu déroulant.



## Notice connexion iOS application Mini Visioval

Sur votre Mini Visioval :

Entrer le mot de passe que vous avez choisi lors du paramétrage de votre partage de connexion, puis valider en appuyant sur le bouton « ↵ » du clavier.



## Notice connexion iOS application Mini Visioval

Sur votre Smartphone :


Ouvrir l'application « Mini Visioval » sur votre appareil et se mettre en mode « lecture »



## Notice connexion iOS application Mini Visioal

Sur votre Smartphone :

Recopier l'adresse IP du Mini Visioal affichée sur l'écran de la caméra sur votre Smartphone.



## Notice connexion iOS application Mini Visioval

Sur votre Mini Visioval :

La connexion est maintenant établie, revenir à l'écran principal en mode visualisation.

